mopera U 設定マニュアル

Android™ 5.x共通 版

第1版 2015年5月
株式会社ＮＴＴドコモ
Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

もくじ

① mopera U アクセスポイント設定
【1】Xi（クロッシィ）用アクセスポイントの設定 ・・・・・・・・ 3
【2】設定用アクセスポイントの設定 ・・・・・・・・ 5

② mopera U ユーザ情報の確認 ・・・・・・・・ 7

③ mopera U メール設定 ・・・・・・・・ 9

ご注意

●本設定ガイドの内容はAndroid™5.x搭載機種に対応しています。
●本設定ガイドの画面写真はAndroid™5.0.2、ホーム画面はdocomo LIVE UXに設定した場合として作成しています。
●本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、操作方法、画面表示やボタン位置、ボタンの名称が異なる場合があります。
詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
●本書に掲載されている内容は、2015年5月現在のものです。

●「Xi／クロッシィ」「mopera U／モペラ ユー」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
●「mopera U／モペラ ユー」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
●「Google」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

①アクセスポイント設定【1】Xi（クロッシィ）ご利用の場合

スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイント（APN）を作成し、設定していただく必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面でメニューをタップします。



2. ［設定］をタップします。



3. 本体設定の[データ通信・機内モード]をタップします。



※機種により項目名が異なります。

（例）

- 無線とネットワークの[その他の設定]
- 無線とネットワークの[もっと見る]
- 接続の[モバイルネットワーク]

など

4. ［モバイルネットワーク］をタップします。

5. ［アクセスポイント名］をタップします。

6. ＋をタップします。

①アクセスポイント設定【1】Xi（クロッシィ）ご利用の場合

7. 画面赤枠の内容を入力し、
⋮をタップします。

※アクセスポイントの名前は任意です。
ここでは例として「mopera U」と入力しています

8. [保存]をタップします。

9. 手順７で作成したアクセスポイントを選択します。

これで mopera U への接続設定は完了です。ブラウザを起動し、インターネット接続できることを確認してください。

①アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント（APN）をご用意しております。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面でメニューをタップします。

2. ［設定］をタップします。

3. 本体設定の[データ通信・機内モード]をタップします。



※機種により項目名が異なります。

（例）

- 無線とネットワークの[その他の設定]
- 無線とネットワークの[もっと見る]
- 接続の[モバイルネットワーク]

など

4. ［モバイルネットワーク］をタップします。

5. ［アクセスポイント名］をタップします。

6. ＋をタップします。

①アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

7. 画面赤枠の内容を入力し、
⋮をタップします。

※アクセスポイントの名前は任意です。
ここでは例として「mopera U設定」と入力しています

8. [保存]をタップします。

9. 手順７で作成したアクセスポイントを選択します。



注 意

このアクセスポイント（APN）は、
mopera U 初期設定サイトhttp://start.mopera.net
以外のWebサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、
アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

②mopera U ユーザ情報の確認

本章では **mopera U メールアドレス**などの確認や変更、**docomo Wi-Fi**ご利用時に必要となる**SSID、WPA2キー**などを確認するため、mopera U 初期設定サイトにアクセスする方法を記載しています。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ネットワーク暗証番号を確認します。

注意

ネットワーク暗証番号とは・・・
携帯電話ご契約時に、お客さまに設定していただいた4桁の暗証番号です。
ネットワーク暗証番号がご不明な場合は、「ドコモインフォメーションセンター」（0120-800-000）またはお近くのドコモショップへお問合せください。

また、ネットワーク暗証番号でのログインには、ご契約回線（Xi、FOMA）からのアクセスが必要です。

2. ブラウザを起動し、
mopera U 初期設定サイト http://start.mopera.net/
にアクセスします。

3. ネットワーク暗証番号を入力し、［同意する］をタップします。



間違ったネットワーク暗証番号を3回入力すると、初期設定サイトへのログインがロックされます。
ロックは翌日に自動解除されます。

4. ログインすると［お知らせメール設定］画面が表示されます。［受信する/受信しない］を任意で設定します。

ヒント

・お知らせメールとは、
ドコモからお客さまへ、mopera U に関するサポート情報をお送りするメールです。
・この画面は初回アクセス時のみ表示されます。

5. ［メール自動受信設定］画面が表示されます。
［ON/OFF］を任意で設定します。



ヒント

・この画面は初回アクセス時のみ表示されます。
・mopera U メール自動受信に非対応の機種では、この画面は表示されません。

②mopera U ユーザ情報の確認

6. ［ユーザ契約状態］画面が表示されます。必要に応じてメモ等にお控えください。

①	ユーザ契約状態	現在の契約状態、オプション契約状態が表示されます。
②	基本ユーザ情報	**mopera Uメール設定**（9ページ）で使用します。パスワードは二回目以降、「********」と表示されます。
③	基本メール情報	**mopera Uメールアドレス**（基本、別名）が表示されます。
④	**docomo Wi-Fi** 接続情報	**SSID、WPA2キー、WEPキー**はdocomo Wi-Fi接続時の[Wi-Fi設定]で使用します。また**docomo Wi-Fiユーザ ID、docomo Wi-Fiパスワード**は、docomo Wi-Fiエリアにてサービスにログインする際に使用します。
⑤	［変更］ボタン	基本ユーザID、パスワード、メールアドレスの変更を行う際、[変更] を選択します。

注意

初期設定サイトへのアクセスの際に、アクセスポイントを0120.mopera.net（5ページ参照）に変更された場合は、必ずアクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

③mopera U メール設定

本章では mopera U メールをスマートフォンのメールアプリでお使いいただくための設定を行います。
事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。
機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面でメニューボタンをタップします。



2. ［メール］をタップします。

3. mopera U メールアドレスを入力し ▶ をタップします。

4. [POP3]をタップします。

5. mopera Uパスワードを入力 ▶ をタップします。

6. 画面赤枠の項目を入力し、▶ をタップします。

ユーザー名に
mopera U ユーザIDを入力

サーバーに
「mail.mopera.net」を入力

削除しない
受信トレイから削除したとき

いずれかを選択
※機種により表示が異なります

注意

［サーバからメールを削除］を［削除しない］に設定すると、mopera U サーバのメールボックスからメールが削除されず、メールボックスがいっぱいになると新たにメールを受信できなくなります。

【対応策】
①受信トレイからこまめにメールを削除する。
②［サーバからメールを削除］→［受信トレイから削除した時］に設定
（この設定にした場合、パソコンなどで再受信ができなくなります。）

③mopera U メール設定

7. 画面赤枠の項目を入力し、▶をタップします。



8. 各項目について任意で設定し▶をタップします。

9. アカウント名、送信メールに表示されるユーザー名を入力し、▶をタップします。

※ユーザ名は設定完了後も変更可能です。



10. 設定したメールアドレスの受信トレイが表示されます。

これで mopera U メール設定は完了です。